

Betjenings- og udlæsningssoftware

07/01

Indhold

1	Introduktion	3
1.1	Forord	3
1.2	Symboler	3
1.3	Skrifttyper.....	4
1.4	Hardware og softwarekrav	4
1.5	Installation	4
1.5.1	Start opsætning	4
1.5.2	Hvilke programmer finder jeg på CD'en?	4
1.6	Hvor finder jeg den nyeste version af ReadWin® 2000?	5
1.7	Datasikkerhed	5
2	Betjening	6
2.1	Oversigt	6
3	Hvordan starter jeg?	10
3.1	Første opstart	10
3.2	Første skridt med denne software	11
4	Menu 'Enhed' - Opret eller vedligehold enhedsdatabase	12
4.1	Generelt	12
4.2	Vis/ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed	12
4.2.1	Tilføj ny enhedsgruppe	12
4.2.2	Tilføj ny enhed	13
4.2.3	Eksisterende enhedsgrupper	14
4.2.4	Eksisterende enheder	15
4.2.5	Importere enhedsopsætning	16
4.2.6	Eksportér enhedsopsætning	16
4.3	Indlæs enhedsopsætning	17
4.3.1	Indlæs/vis enhedsopsætning fra ny enhed	17
4.3.2	Vis/ændre enhedsopsætning på en eksisterende enhed	19
4.3.3	Færdig	19
4.3.4	Udskriv enhedsopsætning	20
4.3.5	Ny udlæsning af enhed eller on-line ændring	20
4.3.6	Ekstra	22
4.4	Afbryd	25
5	Menu 'Vis' - Vis målte data	26
5.1	Vis aktuelle måleværdier	26
5.1.1	Vis målte værdier som digitale værdier	26
5.1.2	Vis målte værdier som kurver	28
5.1.3	Vis måleværdier som søjler	29
5.2	Vis historiske måleværdier	30
5.2.1	Visning af måleværdier fra kun én enhed	30
5.2.2	Visning af måleværdier fra mere end én enhed	34
5.2.3	Menu "Vis"	34
5.2.4	Udskriv historiske måleværdier	38
5.2.5	Zoom	38
6	Menuen 'Udlæs' - Udlæs måleværdier	39
6.1	Udlæs måleværdier via interface eller modem	39
6.2	Udlæs målte data med PC kortdrev eller diskette	40
7	Menuen "Automatik"	41

7.1	Start automatikfunktionen	41
8	Menuen 'Ekstra'	42
8.1	Lagre eller gemme måleværdier	42
8.2	Indlæs måleværdier	42
8.3	Eksportere måleværdier	43
8.4	Specielle enhedsfunktioner	44
8.4.1	Overfør program	44
8.4.2	Opsætning af batch information	44
8.5	Opsætning af modemforbindelse til enhed	45
8.6	Service	46
8.6.1	Vis enhedsdetaljer	46
8.7	Programoptioner	47
8.7.1	Vælg enhed	47
8.7.2	Ændre sprog	47
8.7.3	Program opsætning	48
9	Hjælp	56
9.1	Noter til funktionen Hjælp	56
9.2	Program information	56
10	Brug af netværk	57
10.1	Multipel anvendelse af database	57
10.1.1	Vigtig note om netværk	57
10.1.2	Oprette databibliotek	57
10.1.3	Begrænsning	57
11	Konvertering af database (16 til 32 bit)	59
11.1	Enhedsopsætning og gemte måleværdier	59
11.2	Automatisk databasekonvertering	59
12	Indeks	61

Introduktion

Forord

I dette kapitel introduceres betjenings- og udlæsningssoftwaren, systemkrav og installation af softwaren.

Opbevar denne vejledning i et pengeskab i trykt form eller gem den som fil!

Symboler



OBS!

Dette symbol anvendes når data kan beskadiges, hvis instruktionen ikke følges!



Note

Dette symbol bliver anvendt når der skal gøres opmærksom på noget specifikt.



Reference

Dette symbol henviser til information i øvrige kapitler eller afsnit..

Skrifttyper

Menupunkter

Menupunkter og program kommandoer vises altid med fed skrift/kursiv. Menunavn, menupunkt og undermenupunkter bliver altid skilt fra hinanden med '-->'.

Hardware og softwarekrav

Der stilles følgende systemkrav:

- IBM PC eller kompatibel fra Pentium 166 PC MHz
- 64 MB RAM
- CD ROM drev
- Skærmopløsning mindst 800 x 600 Pixel
- Windows 95 / eller 98 / eller ME / eller NT4.0/ eller 2000

*Anbefalet minimum
konfiguration*

Pentium 400 MHz

128 MB RAM

120 MB fri harddisk hukommelse

Skærmopløsning 1024 x 768 Pixel

Alle navne og beskrivelser kan være de individuelle brugeres handelsnavne.

Installation

Start opsætning

Placer CD i drevet

Hvis autostart er aktiveret startes installationen automatisk. Er det ikke tilfældet, gå til biblioteket „...\install“ på CD'en og start „Setup. exe“.

Følg installationsprogrammets instruktioner

Nu kan programmet startes

Hvilke programmer finder jeg på CD'en?

Udover den aktuelle software findes følgende program:

- WinSer32, terminalprogram

Hvor finder jeg den nyeste version?

Please contact your supplier.

Datasikkerhed

Den anvendte instrumentering gemmer måleværdier og hændelser. Når disse informationer er blevet fejlfrit overført, gemmes de sikkert i PC'ens database.

Hvis der er manipuleret med data, genkendes det og vises markeret på PC'ens skærm.

Dato/Tid	Status	Channel 1	Channel 2
		Middel.	Middel.
		°C	°C
05.04.01 06:00:00	OK	1,7	87,3
05.04.01 06:06:00	3	4,0	121,9
05.04.01 06:12:00	OK	1,7	86,1
Historik <input type="button" value="Unit 1 (Tabel)"/> <input type="button" value="Unit 1 (Log)"/>			
Dataintegritet: Checksum fejl (3)			

Betjening

Oversigt


I det følgende kapitel findes detaljerede beskrivelser af enhver funktion, der kan køres med denne PC software. Betjeningsniveauet er opbygget således:

Hovedmenu

Der kan vælges følgende menupunkter:


- Enhed
- Vis
- Udlæsning
- Automatik
- Ekstra
- ? (Online hjælp)

En yderligere menu med kommandolister fremkommer når hovedmenupunktet er blevet valgt (klik med mus). Denne PC software åbner et dialogvindue så snart en kommando er blevet valgt:



Menusymboler

Følgende symboler er til rådighed:




Programmet åbner det respektive vindue når ikonen er blevet valgt (mus klik).

Enhed, dialogvindue

Så snart en funktion vælges i hovedmenuen eller via en menu ikon åbnes det respektive dialogvindue. Dialogvinduet er opbygget på samme måde, afhængig af betjeningsniveauet i hovedmenuen.

Hvis et menupunkt vælges fra **Hoved menuen** vises en pull down menu med dialogkommandoer. Klikkes der på en menuikon i **Menu ikon bar'en**, udføres denne kommando straks uden brug af pull down menu.

Der findes følgende ikoner i enhedsdialogvinduet:



Note

De flg. kommandoer fra pull down menuen i menupunkterne **Enhed** og **Vis** er ens i alle enheds-dialogvinduer. Se også Vis/ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed om andre kommandoer fra pull down menuen **Enhed**

Enhed

Åbn enhed

Vælg kommandoen **Åbn enhed** hvis der skal etableres forbindelse til den valgte enhed.

Søg enhed

Vælg kommandoen **Søg enhed**. Indtast enhedsbetegnelsen i tekstvinduet og bekræft med **OK**. Hvis den ønskede enhed bliver fundet flytter cursoren enhedsgruppen og markerer den fundne enhed. Søgningen afbrydes hvis der ikke findes en enhed med den indtastede betegnelse i databasen.

Dersom den komplette enhedsbetegnelse ikke kendes, er det nok at indtaste en del af betegnelsen efterfulgt af en *, f. eks. Data. Cursoren vil derefter gå til den første enhed, der passer til beskrivelsen.

<i>Gentag søgning</i>	Der kan søges efter flere enheder med kommandoen Gentag søgning efter enhed eller ved at bruge F3 funktionstasten.
<i>Vælg alle enheder</i>	Dersom kommandoen Vælg alle enheder benyttes, aktiveres alle enheder i dialogvinduet..
<i>Afbryd</i>	Vælg kommandoen Afbryd , for at lukke enheder- dialogvinduet
	Vis
<i>Detaljer</i>	For at se detaljeret information om den valgte enhed, benyttes kommandoen Detaljer eller den respektive menuikon.
<i>Liste</i>	Hvis der kun er brug for en liste over enheder vælges kommandoen Liste eller den respektive menuikon. En markering i pull down menuen viser den valgte mulighed Ved brug af Opdater kommandoen eller F5 funktionstasten opdateres visen i dialogvinduet. Direkte valg af enhed Vælg den ønskede enhed direkte i listen. Ved at bruge højre musetast aktiveres pull down menuen fra menuen Enhed

Hvordan starter jeg?

Første opstart

Vælg sprog

Betjeningssproget i denne software vælges ved første opstart.

I øjeblikket kan der vælges følgende sprog:

Tysk

Engelsk (GB)

Hollandsk

Fransk

Dansk

Italiensk

Engelsk (USA)

Svensk

Der kan til enhver tid vælges et andet sprog: **Ekstra ->Programmer valgmuligheder ->Ændre sprog**

Udvalgsliste af enhedstyper

Når softwaren startes første gang kan der laves en liste over de enhedstyper, der skal placeres i databasen.

Afhængig af de valgte typer vises alle relevante funktioner. Det giver et bedre overblik over enhederne ved idriftsætning

Der kan tilføjes eller fjernes enheder senere med menuerne: **Ekstra >Program optioner->Vælg anvendte enheder.**

Første skridt med denne software

Oprette en enhedsgruppe

Der er ikke disponible data i databasen ved første opstart af softwaren, fordi programmet kræver, at der oprettes en enhedsgruppe.

Følgende dialogvindue forekommer i **Enhed->vis/ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed**.



Der skal indtastes mindst 1 karakter til identifikation af enhedsgruppen.

Tilføj ny enhed

Når der er oprettet en enhedsgruppe tilføjes en ny enhed til gruppen. En detaljeret beskrivelse af hvordan det gøres, kan findes i kapitel 4.

Når der er indlagt data om enheden i databasen, kan måleværdier indlæses/vises eller eksporteres. Se "Gem måleværdier" og "Indlæs måleværdier"

Menu 'Enhed' - Opret eller vedligehold enhedsdatabase

Generelt

Med denne menu vedligeholdes databasen.



Note

Enheder, der skal sættes op, udlæses eller vedligeholdes med denne software, skal først oprettes i enhedsdatabasen. Derefter er alle indstillinger/værdier tilgængelige ved at vælge enheden.

Hovedmenuen **Enhed** er opdelt i følgende undermenuer:

- **Vis/ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed**
- **Afslut program**


Vis/ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed

Tilføj ny enhedsgruppe

Tilføj ny enhedsgruppe

Før en enhed kan placeres i en database, skal der oprettes en enhedsgruppe.

Det er muligt at gemme enheden i forskellige biblioteker og under biblioteker, i de såkaldte **Enhedsgrupper**. Enhedsgruppens navn er valgfri og kan ændres til enhver tid, hvilket fremmer forståelsen. Det er særlig vigtigt, hvis der skal vedligeholdes et stort antal enheder.



Der skal indtastes mindst 1 karakter i tekstvinduet.

Tilføj ny enhed

Når der er oprettet en enhedsgruppe, kan der tilføjes en ny enhed.

Ud over **Enhedsidentifikation** på mindst 1 karakters længde, kan der tilføjes **Installationspunkt** og yderligere **Information**.



Note

Teksten i **Enhedsidentifikation** skal være forskellig for hver enhed..

Så snart der er valgt transmissionsform, indlæses enhedsopsætningen i softwaren.

Der kan vælges følgende transmissionsformer. En beskrivelse findes i Indlæs enhedsopsætning:


- Seriel, (f.eks. RS232 / RS485)
- Modem
- Ethernet (TCP/IP)
- Parameter fil fra et datamedie

Eksisterende enhedsgrupper

Flyt

Når der vælges menu punktet **Vis/ændre enhedsopsætning/ tilføj ny enhed** fremkommer et vindue, der er opdelt i to ruder. På venstre side fremkommer en liste af eksisterende enhedsgrupper og højre side viser enhederne i den valgte enhedsgruppe (**se Enhedsdialogvindue**).

En gruppe kan flyttes til en anden gruppe med "Træk + slip" funktionen med mus eller cursor. Alle enheder i gruppen automatisk med.



Klip/indsæt

Med kommandoerne **Klip/indsæt gruppe/anlæg** og **Indsæt enhedsgruppe/anlæg** kan grupper flyttes til en anden gruppe indenfor den eksisterende liste. Alle enheder i gruppen flyttes..

Omdøb

Enhedsgrupper kan omdøbes til enhver tid.

Vælg den gruppe i listen, der skal omdøbes. Vælg kommandoen **Omdøb enhedsgruppe/anlæg** i menupunktet **Enhedsgruppe/anlæg** . Indtast et nyt navn i tekstvinduet og bekræft med **OK**.



Note

Enhedsgruppens navn skal være unikt. Der må ikke forekomme flere grupper med samme navn!

Slet

Vælg den enhedsgruppe, der skal slettes fra listen. Vælg kommandoen **Slet enhedsgruppe/anlæg** i menuen **Enhedsgruppe/anlæg..**



Note


Der kan kun slettes tomme grupper, d.v.s. alle enheder og undergrupper skal slettes eller flyttes først.



OBS!

Sletning af en enhedsgruppe kan ikke fortrydes.

En gruppe slettes først når det bekræftes med **Ja** i det vindue, der fremkommer



Eksisterende enheder

Klip/indsæt



Med denne kommando kan en enhed flyttes fra en gruppe til en anden.

Vælg enheden fra enhedslisten. Vælg kommandoen **Enhed->Klip/indsæt enhed**. Det er derefter muligt at anbringe enheden i en anden gruppe med kommandoen **Enhed->Indsæt enhed**.

Den valgte enhed kan flyttes til enhver enhedsgruppe/undergruppe.

Alle enhedsindstillinger **og** måleværdier flyttes automatisk med enheden.

Kopier

Med denne kommando kan en enhed kopieres til en anden gruppe. Enhedsopsætningen kopieres også, men måleværdier kopieres ikke!

Et specifikt tal identificerer en kopieret enhed.

Vælg enheden der skal kopieres. Vælg kommandoen **Enhed->Kopier enhed**. Det er nu muligt at placere enheden i en anden gruppe. Vælg kommandoen **Enhed->Indsæt enhed**.

Flyt

Åbn vinduet **Vis/ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed**. Med "Træk + slip" funktionen kan enheder flyttes ved at vælge en enhed fra **enhedsdialogvinduet** og flytte den til en enhedsgruppe eller undergruppe.

Hele enhedsopsætningen **og** målte værdier flyttes automatisk til den nye enhedsgruppe.

Omdøb



Vælg den enhed som skal omdøbes fra enhedslisten. Vælg menuen **Enhed ->Omdøb enhed**. Indtast ny enhedsidentifikation i tekstvinduet..

Enhedsidentifikationen skal være unik. Det er ikke muligt at have flere enheder med samme identifikation.

Slet



En enhed kan flyttes fra enhedsdatabasen. Vælg enheden, der skal slettes, fra listen. Vælg menupunktet **Enhed ->Slet enhed**.

Følgende advarsel forekommer. Enheden slettes først når det bekræftes med **Ja**.

OBS!

Sletning kan ikke fortrydes. Hele enhedsopsætningen og målte værdier bliver slettet!

Importere enhedsopsætning

Parameter filer, der er blevet gemt eksternt, kan importeres til databasen. Vælg menupunktet **Importér enhedsopsætning/ændre enhedsopsætning** fra menuen **Vis/tilføj ny enhed**. Når drevet/filen (*.stg eller *.ruf) er blevet valgt, kan opsætningen importeres.

Eksportér enhedsopsætning

En valgt enhed kan eksporteres eller kopieres fra enheden. Data i databasen bliver ikke slettet. Når drevet/filen (*.stg eller *.ruf) er blevet valgt, kan opsætningen kopieres til et datamedie eller det valgte PC-drev.

Indlæs enhedsopsætning.

Seriel transmission via et RS232/RS485 interface


Indlæs/vis enhedsopsætning fra ny enhed

Forbind enheden til PC-ens serielle port.

Interfaceparametrene skal være lagt ind.


Hvis det ønskes, kan programmet selv indsætte de nødvendige parametre og oprette forbindelse til enheden.

1. Automatisk check af interface parametre.



2. Manuel opsætning af interface parametre

Vælg tekstfeltet **Tilføj ny enhed** -> **Manuel opsætning** og indtast de relevante interface parametre.



Opsætning af '**Baud rate**', '**Paritet**' og '**Data-/Stop bits**' i '**Interface parametre**' skal svare til opsætningen af den tilsluttede enhed.

Når opsætningen er blevet bekræftet, gemmes de i databanken og kan redigeres til enhver tid



Note

Hvis der skal overføres enhedsopsætning fra mere end en enhed via RS485-interface skal hver enhed tildeles en adresse (mellem 1 og 99, i både enhed og PC software).

Serial transmission via et modem

Enhedsopsætning kan også overføres via et modem. Et modem tilsluttes både enhed og PC'en.

Vælg transmission mode **Modem**. Indtast modem data. Indtast telefonen nummeret til det modem, enheden er forbundet til, i feltet **Telefonnummer**.

The screenshot shows the 'Tilføj ny enhed' dialog box with the 'Modem indstillinger' (Modem settings) section active. The 'Opkaldssystem' (Dialing system) is set to 'MFV (tone ringesystem)'. The 'Linie nummer' (Line number) is '0'. The checkbox 'Vent på klartone før opkald' (Wait for dial tone before dialing) is checked. The 'Afbrud Opkaldssekvens efter' (Abort dialing sequence after) is set to '60' seconds. The 'Telefon Nr.' (Phone number) is '01234 / 567890'. At the bottom are buttons for '< Retur' (Back), 'Fortsæt >' (Next), and 'Afbryd' (Cancel).

Enheden skal være sat op til modemkommunikation. Se **Opsætning af modem**.

Transmission via Ethernet TCP/IP

Hvis der vælges transmission mode **Ethernet TCP/IP** kan data overføres direkte via det lokale netværk.

Der indtastes en 4- cifret IP adresse og vælges data transmissionsport.

The screenshot shows the 'Tilføj ny enhed' dialog box with the 'Ethernet (TCP/IP)' section active. The 'IP address' is set to '195 . 183 . 231 . 179'. The 'Port' is '8000'. The 'Versionskode' (Version code) is 'XXXX'. The 'Enhedsadresse' (Device address) is '01'. At the bottom are buttons for '< Retur' (Back), 'Fortsæt >' (Next), and 'Afbryd' (Cancel).

Enhedsopsætning fra en datakilde


Hvis der vælges transmission mode **Parameter filer fra en data kilde (f. eks. diskette, ATA flash card)**, indlæses data direkte fra en enheds parameter fil (rpd).

Vis/ændre enhedsopsætning på en eksisterende enhed

Hvis en enhed allerede er oprettet og gemt i databasen, kan opsætningen umiddelbart udlæses fra database. Vælg enheden fra enhedslisten ved at dobbeltklikke med musen eller vælg menupunktet **Vis/ændre enhedsopsætning/ tilføj ny enhed->Menu Enhed->Åbn enhed**.

Hvis der skal ændre på enhedsopsætningen, skal enheden være forbundet til en PC. Ellers vil ændringerne kun blive gemt i databasen, men de kan overføres til enheden på et senere tidspunkt.

Når en enhed er blevet valgt fra enhedslisten fremkommer et vindue med en liste over enhedsopsætningen, f. eks. digitale inputs, grundindstillinger, analoge inputs, diverse osv. Indstillingerne afhænger af den valgte enhed.



Hvis den aktuelle opsætning skal vises, dobbeltklikkes på det ønskede menupunkt. En dialogvindue åbnes i højre side dialogvinduet. Her vises alle relevante data.

De viste data kan ændres. Placer cursoren over værdien som skal rettes og indtast ny værdi eller vælg den ønskede indstilling fra pull down menuen.

Gem enhedsopsætning

Den nye enhedsopsætning kan gemmes på forskellige måder:

1. Gem kun i databasen.
2. Overfør til enhed.
3. Gem på datamedie (diskette eller flash card).

Vælg den ønskede metode i **Menuen Færdig**.

Færdig

Hvis der er foretaget ændringer i opsætningen af en enhed, kan data gemmes i databasen eller overføres til enheden. Desuden kan data gemmes på et datamedie.

Gemme opsætning i databasen

1. Enhedsopsætning gemmes **kun** i databasen.

Vælg menupunktet **Gem opsætning** i menuen **Vis eller ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed ->Færdig**. Den nye enhedsopsætning kan nu gemmes i databasen.

Overfør til enhed


2. Overfør enhedsopsætning til enhed.

Vælg menupunktet **Overfør opsætning til enhed** i menuen **Vis eller ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed ->Færdig**. Den nye enhedsopsætning bliver overført til enheden.

OBS!

Når enhedsopsætningen ændres slettes gamle måleværdier i enhedens hukommelse og på datamediet (f.eks. diskette, ATA flash card)!

Hvis de gamle måleværdier skal gemmes, fjernes datamediet fra enheden eller data skal udlæses via den serielle port. Måleværdierne gemt på PC'en ændres ikke.



Den nye opsætning overføres først til enheden når der bekræftes med **OK** i dialogvinduet.

Opret datamedie til opsætning

3. Opret datamedie (diskette, ATA flash card).

En eksisterende opsætning af en enhed kan kopieres til et datamedie. Vælg enhed fra enhedslisten. Derefter vælges menupunktet **Opret datamedie (diskette, ATA flash card)** i menuen **Vis/ændre enhedsopsætning eller tilføj ny enhed->Færdig**. Vælg derefter drevet, hvor datamediet placeres. Når der bekræftes med OK, overføres parameter filerne (*.rpd).


Udskriv enhedsopsætning

Vælg menupunktet **Udskriv enhedsopsætning** i menuen **Vis/ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed ->Færdig**. Nu udskrives alle enhedsopsætningsdata for den valgte enhed.

Ny udlæsning af enhed eller on-line ændring

Hvis der er foretaget ændringer af opsætningen direkte på enheden kan data med fordel overføres til databasen. Det er også muligt at gemme data i en fil på et datamedie.

Enhedsopsætning kan også ændres on-line. Enheden tilsluttes PC'en enten via Ethernet TCP/IP, den serielle port eller et modem. Datamediet skal være anbragt i drevet.




Ekstra

Her kan der foretages yderligere indtastninger om enheden eller snitfladen. Man kan også opsætte automatiske funktioner eller tilpasse dem til applikationen. Følgende menupunkter kan vælges:

- Enhedsbeskrivelse
- Interface indstillinger
- Konfigurer automatik
- Udlæs enhed

Enhedsbeskrivelse


Vælg en enhed fra enhedslisten og indlæs enhedsopsætningen. Den egentlige enhedsopsætning vil blive vist i menuen **Ekstra->Enhedsbeskrivelse**. Beskrivelse af installationen eller supplerende information kan indføres i tekstfelterne. Enhedsidentifikation kan ikke ændres her. De nye data bliver accepteret når indskrivningen bekræftes med **OK**.



The screenshot shows a dialog box titled 'Enhedsbeskrivelse'. It has a 'Generel information' section with three text input fields: 'Enhedsidentifikation' (containing 'Enhed 1'), 'Installation point' (containing 'Anlæg 1'), and 'Information' (empty). At the bottom right are 'OK' and 'Afbryd' buttons.

Interfaceindstillinger

Transmissionsmåde kan ændres i menupunktet **Generelt**. Enhedsadressen og adgangskoden kan også ændres eller bekræftes her.



The screenshot shows a dialog box titled 'Interfaceindstillinger' with two tabs: 'Generelt' and 'Interface parametre'. The 'Generelt' tab is active, showing a 'Generel information' section. It includes a dropdown menu 'Vælg hvordan data skal overføres:' with 'Serial (f.eks. RS232 / RS485)' selected. Below are two text input fields: 'Enhedsadresse' (containing '01') and 'Versionskode' (containing 'XXXX'). At the bottom right are 'OK' and 'Afbryd' buttons.

Afhængig af den valgte transmissionsmåden kan de respektive **Interface parametre** indlægges.

Indstillingerne bekræftes med **OK**.

Konfigurer automatik

De forskellige automatiske funktioner konfigureres i dette menupunkt.

Note

De disponible funktioner i menuen **Automatik** er afhængig af enhedstype og softwareversion.



1. Udlæse gemte data
2. Udlæse øjebliksværdier
3. Eksportere måleværdier
4. E- mail
5. Vedligeholde måleværdi database
6. Information

Funktionerne bliver beskrevet som følger.

1. Udlæse gemte data

Gemte data kan udlæses på følgende måder:

Interval:	Gemte måledata udlæses med fast interval (1 minut - 12 timer).
Dagligt:	Gemte måledata udlæses automatisk dagligt på fast indstillede tidspunkter.
Ugentligt:	Gemte måledata udlæses automatisk ugentligt på en fast indstillet dag og et fast indstillet tidspunkt.
Månedligt	Gemte måledata udlæses automatisk månedligt på en fast indstillet dag og et fast indstillet tidspunkt.

Automatisk udlæsning af data kan også deaktiveres.

2. Udlæse øjebliksværdier

I denne menu er det muligt at opsætte automatisk udlæsning af øjebliksværdier

3. Eksportere måleværdier

Enten føjes måleværdierne til en eksisterende fil eller en eksisterende fil slettes.

4. E-mail

Opsætning af server skal ske før der kan sendes e-mail. (**Hoved menu->Ekstra->Program optioner->Program opsætning->E-mail**).

Hvis e- mail skal sendes til mere end én modtager, adskilles adresserne med semikolon, f. eks. adresse1@test.com;adresse2@test.com.

OBS!

Det kan ikke garanteres at e-mail bliver sendt. Ansvarer herfor ligger hos e-mail serveren eller leverandøren.



Sæt op automatik [?] [X]

Udlæs gamle data	Udlæs øjebliksværdier	Eksporter måleværdier
E-mail	Vedligehold måleværdi database	Information

Ved alarm sendes øjebliksværdier (f. eks. grænse, kabelbrud) pr. E-mail

Tit:

Kopi:

Tip:

For at sikre at der kan sendes E-mails skal server indstillingerne først lægges ind (Hovedmenu -> Andet -> Programoptioner -> Programindstillinger -> E-mail).

Hvis E-mails skal sendes til mere end en modtager skal E-mail adresser adskilles med semikolon (f.eks. adresse1@test.com;adresse2@test.com).

Der er ingen garanti for at E-mails vil blive sendt. Det er E-mail-serverens eller Internetleverandørens ansvar.

5. Vedligeholdelse af måleværdi database

Vedligeholdelse af måleværdi databasen er automatiseret. Måleværdier, der har været længe i databasen, slettes eller gemmes på et datamedie.

6. Udskrift

En automatisk udskrift sættes i gang efter hver batch proces.

Note

Findes kun på enheder med batch software




Udlæs enhed

Én enhed kan udlæses af maksimalt fire PC'er, der skal være tildelt et nummer hver (1 - 4).



Note

Hvis enheden kun bliver udlæst fra ét punkt bruges fabriksindstillingen ("Udlæs PC1").



Afbryd

Afslutter dette program.

Menu 'Vis' - Vis målte data

Vis aktuelle måleværdier

De aktuelle måleværdier fra tilsluttede enheder kan vises i real time. Visnings måde er valgfri. De målte værdier vises som en kurve, digitale værdier eller som søjler.



Note

Der skal være tilsluttet mindst en enhed til PC'en enten via interface/modem eller TCP/IP. Den skal også være gemt i databasen.

Der kan vises mere end en enhed samtidig.

Vis målte værdier som digitale værdier

Vælg menuen **Vis->Vis øjebliksværdier->Digitale værdier**.

Vælg en enhed fra enhedslisten.

Med dobbeltklik eller **Enhed->Åbn enhed** fra menuen etableres forbindelsen til enheden.

Hvis der ikke er tilsluttet en enhed, kan der ikke vises øjebliksværdier online.




Note

Der kan vises op til 20 enheder eller 100 kanaler som digitale værdier


Der fremkommer et vindue opdelt i 3 områder. Det øvre område viser de valgte enheder. Hvis en enhed bliver markeret, vises en liste over de aktive kanaler i det venstre vindue.

Så mange kanaler som ønsket kan vælges individuelt og flyttes til det højre vindue.

Dersom mere end én kanal skal vælges, marker en kanal og træk cursoren over listen til alle kanaler er inkluderet. Klik på symbolet '>' og de markerede kanaler flyttes automatisk til det højre vindue **Vis kanaler**. Kanalerne som forbliver i **Vis ikke kanaler** vinduet vises naturligvis ikke.



Når udvalget er blevet bekræftet med **OK**, vises de valgte kanalers øjebliksværdier. Desuden vises kanalidentifikation og ingenlørenheder.



øjebliksværdier vises med grønt. Hvis kanalen går i alarm (setpunkt overskridelse) bliver kanalidentifikationen rød. Det betyder, at en fejl kan ses med det samme.

For at afslutte denne visning trykkes på **Afbryd** knappen.

Vis målte værdier som kurver

Øjebliksværdierne kan vises grafisk som kurver.

Vælg menuen **Vis->Vis øjebliksværdier->Kurver**.

Enhedslisten vises.

Med dobbeltklik eller **Enhed->Åbn enhed** fra menuen etableres forbindelse til den valgte enhed.

Hvis der ikke er tilsluttet en enhed, kan der ikke vises øjebliksværdier online.




Note

Der kan vises op til 20 enheder eller 100 kanaler som digitale værdier.

Der fremkommer et vindue opdelt i 3 områder. Det øvre område viser de valgte enheder. Hvis en enhed bliver markeret, vises en liste over de aktive kanaler i det venstre vindue.

Så mange kanaler som ønsket kan vælges og flyttes til det højre vindue..

Dersom mere end én kanal skal vælges, marker en kanal og træk cursoren over listen til alle kanaler er inkluderet. Klik på symbolet '>' og de markerede kanaler flyttes automatisk til det højre vindue **Vis kanaler**. Kanalerne som forbliver i **Vis ikke kanaler** vinduet vises naturligvis ikke.



I denne visningsmåde er der flere valgmuligheder:

- Skala identifikation (venstre og/eller højre).
- Inddeling af y-aksen (1 - 10).
- Visning: Vis aktuel værdi eller målecursor.
- Udfyld kurve: Her kan der vælges en kanal, der skal vises som en fyldt kurve.
- Fremføringshastigheden kan indstilles 1 sek. til 30 minutter.

Et dobbeltklik på farvevinduet kan ændre kanalens farve.

Udskriv måleværdier

Kurven over øjebliksværdier kan udskrives på en tilsluttet printer.

Snap shot

Ved at klikke på kamerasymbolet, lægges en kopi af kurven i RAM'en til brug for andre programmer.

Grafikken kan slettes ved at klikke på papirkurv ikonen.

Vis måleværdier som søjler

Øjebliksværdier kan vises som søjler.

Vælg menuen **Vis->Vis øjebliksværdier->Søjlevisning.**

Vælg kanalerne der skal vises som søjler. (Se Vis måleværdier som digitale værdier)




Note

Der kan vises op til 20 enheder eller 100 kanaler som søjler.

Der er to mulige visningsmåder:

- Mangefarvet: Denne visningsmåde kan også deaktiveres i **Mangefarvet visning..**
- Grøn: Denne indstilling kan ændres til hver en tid.

Mangefarvet visning



Ændring af kanalfarver

Kanalfarverne kan vælges individuelt. Vælg søjlevisning og åbn farven paletten med et dobbeltklik. Den ønskede farve vælges.

Visning af sort/grøn søjle

Hvis visning af mangefarvede søjler er deaktiveret, vises søjlen som grøn. I tilfælde af en alarm vil kanalidentifikationen vises som rød.

Denne visningsmåde afsluttes med tryk på **Afbryd** knappen.

Vis historiske måleværdier

De daglige minimale, maksimale, gennemsnitlige og øjebliksværdier af de aktive analoge kanaler vises.

Desuden kan der vises aktuelle tællerværdier eller beregnede værdier, hvis enheden indeholder disse muligheder.

Ved alarm (setpunkt overskridelse) vises de respektive værdier med rødt.

For enheder med fjernbetjening: Relæer kan switches og analoge udgange kontrolleres (uafhængig af enhedens egenskaber).

Visning af måleværdier fra kun én enhed

Vælg den enhed, hvis skal vises, fra enhedslisten i menu **Vis->Vis målte værdier fra database: Vælg enhed**.

Vælg tidsbasis


Vælg tidsbasis

En dialogvindue åbnes. Vælg det ønskede tidsvindue.


Vælg kanaler

Vælg kanaler

Når dette er blevet bekræftet med "Fortsæt", åbner et nyt dialogvindue. Her vælges de kanaler, der skal vises. Der kan vises maks. 40 kanaler.



De gemte data vises så snart valget er bekræftet med "OK". Vinduet bliver opdelt i et øvre og et nedre område.



Grafikken vises i det øvre område.

I det nedre område kan der vises et antal forskellige emner, afhængig af den viste enhed

Her er nogle eksempler:

1. Historik
2. Enhedsbeskrivelse (Tabel)
3. Enhedsbeskrivelse (Hændelser)

Kanal opsætning/Formattering/Skalering af y akse


Vis: **Historik**

Kanalindstillingerne kan ændres i vis **Historik**. Det betyder, at format og y akse skala kan ændres.


Individuelle kanaler kan aktiveres og deaktiveres klik på boksen med farvemærkning.

Kanalfarve

Kanalens farve kan ændres i **Formattering** menuen. Ved at dobbeltklikke på den respektive kanal i Vis Historik, åbnes et vindue, hvor farve, liniebredde eller mønster kan ændres..




y-aksens skala kan ændres eller optimeres i menuen **Skalér/y-Akse**. Det er også muligt at indsætte eller fjerne skalaen eller bruge denne skala som hovedskala for grafik.



Tabelvisning

Vis: **"Enhedsbeskrivelse"**
(Tabel)

De måleværdier vises i tabelform i vis "Enhedsbeskrivelse" (Tabel).



Hændelsesliste

Vis:
"Enhedsbeskrivelse"
(Hændelser)



Enhver hændelse i den valgte enhed vises i denne tabel. Hændelser vises altid med dato og klokkeslæt.

Note

Til er også mulige at tilføje kommentarer manuelt senere i hændelseslisten. Disse kommentarer indskrivninger kan ikke slettes senere.

Se: Gem kommentarer i hændelsesliste

Visning af måleværdier fra mere end én enhed

Det er også muligt at vise historiske data fra mere end én enhed samtidig. For at gøre det, vælges de enheder, der skal vises fra listen.

Derefter vælges de kanaler fra hver enhed, der ønskes vist. Tidsenheden er den samme for alle valgte enheder.


Note


Der kan vise maks. 10 på samme tid..



Menu "Vis"

Kommandoerne kan aktiveres i menuen Vis eller ved dobbeltklik på den relevante ikon.






Udskriv

Med menuen **Vis->Print** eller tryk på ikonen kan historiske udskrives som grafik og/eller tabel på en tilsluttet printer (se også **Udskriv historiske måleværdier**)

Snapshot funktion

Med menuen **Vis->Snapshot (kopier grafik til udklipsholder)** eller ved at trykke på Snapshot ikonen kan grafikken kopieres til udklipsholderen og bruges i andre programmer.

Eksempel på et Snapshot:



Opsætning


Med menuen **Vis->opsætning** kan følgende opsætning defineres for visning af grafik.

- Generelt

Generel opsætning af zoom eller historik.


- Split grafik

Med denne funktion er det muligt at opdele grafikken i flere sider. Hvis der er en stor mængde data, kan grafikken vises hurtigere.



- y- Akse

Tilpasning af y-aksen. Kan bruges til optimering af den grafiske visning. Ændringerne er kun synlige når y-aksen bruges (se også **Kanalopsætning/Formattering/Skalering af y-akse**).




Synkroniser det synlige tidsområde i tabellen med grafikken

Hvis tabellens tidsområde afviger fra grafikken, kan området synkroniseres i menuen **Vis** eller ved at trykke på ikonen.

Find måling i tabel

Specifikke data kan søges i en aktiv tabel med menuen **Vis->Find måling i tabel**.




Gem kommentar i hændelsesliste

Med menuen **Vis->Gem kommentar i hændelsesliste** er det muligt at indtaste kommentarer i den aktuelle liste. Der kan benyttes op til 43 karakterer i kommentaren. Der skal samtidig indlægges et brugernavn.



OBS!

Af hensyn til datasikkerhed og pålideligheden af data, kan manuelle indtastninger ikke slettes.



Gem tabel

Med menuen **Vis->gem tabel**, vil den viste tabel blive gemt som en Excel fil. Det betyder at et antal data kan vises i en Excel tabel.



Note

Dette menupunkt er kun aktivt dersom en tabel med historiske data er aktiv.

Retur til valg af kanal


Det er til enhver tid muligt at vende tilbage til valg af kanal og aktivere eller deaktivere kanaler. Vælg menuen **Vis → Tilbage til valg af kanal**. Tilføj eller fjern kanaler fra visningen.

Luk visning af historiske måleværdier

Vis funktionen lukkes med menuen **Vis->luk** og programmet returnerer til hovedmenuen.

Udskriv historiske måleværdier

Historiske måleværdier kan udskrives med en printer tilsluttet PC'en. Værdierne kan udskrives som tabel og/eller grafik.



Zoom

Zoom ind:

Med Zoom funktionen er det muligt at forstørre eller formindske kurven.

Der er 2 måder at forstørre en kurve på.

1. Klik på ikonen **Zoom ind**
2. Placer cursoren i grafikken, hold venstre musetast nede og træk ned mod venstre. Kurven i det markerede område forstørres.



Zoom ud:

Der er 2 måder at formindske en kurve på.

1. Klik på ikonen **Zoom ud**
2. Placer cursoren i grafikken, hold venstre musetast ned og træk fra nedre venstre hjørne og op mod øvre højre hjørne. Kurven i det markerede område formindskes.



Reset Zoom:

Klik på ikonen **Reset Zoom** og grafikken returnerer til den originale størrelse.

Menuen 'Udlæs' - Udlæs måleværdier

Udlæs måleværdier via interface eller modem

Måleværdier gemt i enhederne kan overføres en PC'en via modem eller et interface. Vælg kommandoen **Udlæs måleværdier via interface/modem** i hovedmenuen **Udlæs** eller brug F7 funktionstasten.

Udlæsning	Auto. datatransmission	Diverse	?
Udlæs måleværdier via interface / modem F7			
Udlæs måleværdier via PC kortdrev F8			
Udlæs måleværdier via diskette F9			


Enhedsdialogvinduet (se **Oversigt**) initialiseres. Vælg den ønskede enhed fra enhedslisten. Dataoverførsel starter straks. Databiblioteket på PC'en skal være valgt under **Ekstra->Program optioner->Program opsætning ->Bibliotek..**




Note

Enheden skal først være lagt ind i databasen (se **Tilføj ny enhed**). Forbindelse til enheden oprettes med de indstillede interface parametre..

Det følgende vindue viser at der er etableret forbindelse til PC'en og at forbindelsen er aktiv.




Følgende vindue viser at data bliver indlæst i PC'ens bibliotek:



Udlæs målte data med PC kortdrev eller diskette

Måleværdier, gemt på diskette eller flash RAM kort, kan overføres til PC'ens bibliotek. Vælg kommandoen **Udlæs måleværdier med PC kortdrev eller diskette** i hovedmenuen **Udlæs** eller brug funktionstasterne F8 /F9. Følgende dialogvindue fremkommer:




Vælg det relevante drev og bekræft med **OK**.



Note

Sørg for at drevet er korrekt installeret. Se PC'ens manual eller manualen for kortdrevet.

Følgende vindue viser, at der overføres data fra diskette/kort til PC'ens bibliotek:



Når data er overført til PC'en skal det bekræftes, om data på diskette/kort skal slettes:



Menuen "Automatik"


Start automatikfunktionen

Med denne menu startes automatikfunktionen. I hovedmenuen klikkes på menupunktet **Automatik->Start** eller man benytter funktionstast **F10**.

Forindstillede funktioner (jobs) er kun disponible når automatik funktionen er blevet startet.

Funktionerne for automatik indstilles eller ændres i menupunktet **Vis/ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed /ændre >Ekstra->Indstil automatik** (se også Konfigurer automatik).

Når automatikken er blevet startet åbnes et dialogvindue. Dette vindue viser de jobs, der skal gøres færdig og modtagne meddelelser. Hvis automatikken er indstillet til læsning af øjebliksværdier, fremkommer endnu et register, **Øjebliksværdier**.



Den automatiske funktion lukkes med **Annuller** knappen.

Menuen 'Ekstra'

Lagre eller gemme måleværdier

Måleværdier, gemt på PC'ens harddisk, kan gemmes (kopieres) eller lagres (flyttes) på et andet drev (f. eks. netværksdrev eller diskette).

Med Gem kopieres måleværdier for det valgte tidsrum til et andet drev ('ubegrænset') eller på en diskette ("1, 4 MB diskette"). Data i databasen forbliver intakte.

Med Lagring gemmes måleværdier først og slettes derefter fra databasen.

Vælg dialogvinduet Lagring/Gem måleværdier i hovedmenuen **Ekstra**. Enhedsdialogvinduet åbner (se Oversigt). Vælg den enhed hvis data skal gemmes eller lagres med dobbeltklik med musen og gemmes i biblioteket **Enhedsgruppe/anlæg**. Dataoverførsel starter straks.



Note

Databiblioteket på PC'en skal være valgt under **Ekstra->Program optioner->Program opsætning ->Bibliotek..**

Indlæs måleværdier

Måleværdier som er blevet flyttet fra database (se Lagring/gem måleværdier) kan tilbageføres til databasen til yderligere anvendelse.

Vælg kommandoen **Indlæs måleværdier** fra menuen **Ekstra**. Vælg den nye lagrede datatype (*.rdf) eller den gamle datatype (*.rsd). Bekræft valget med **Åbn** kommandoen.


Lagrede data gendannes i programmets database.

Eksportere måleværdier


Det er muligt at eksportere data fra databasen som "txt" filer og bruge disse i andre applikationer. (f. eks. til analyse i regneark).


Vælg kommandoen **Eksporter måleværdier** i menu **Ekstra**. Vælg den enhed, hvis værdier skal eksporteres.

Vælg det nødvendige tidsområde og kanaler.



Formatet til det andet program vælges fra vinduet "Formater" ("manuel"). Se programmets manual. (Hvis der vælges "MS Excel" sættes indstillingerne automatisk op. Filen kan indlæses med det samme).





Specielle enhedsfunktioner

Overfør program

Vælg den enhed, hvortil programmet skal overføres, fra listen. Aktiver kommandoen **Overfør program** og bekræft med **OK**.

Vælg programmets **Filnavn** og bekræft overførslen med **Åbn**.

Opsætning af batch information

Vælg enhed fra listen. Indtast Batch nummer, Identifikation og Navn og overfør det til enheden.




Note

Kun på enheder med batch software.

Opsætning af modemforbindelse til enhed

Ved overførsel af data via et modem, skal modemmet forberedes til opgaven. Forbind modemmet til PC'en og vælg kommandoen **Opsætning af modem** under hovedmenuen **Ekstra**.



I dette dialogvindue indstilles interface parametre og modemets initialiseringsstreng. Vælg mellem automatisk modem initialisering og udvalget i en pull down menu (fjern afkrydsningen i boksen). Når indstillingerne er blevet bekræftet med **OK**, er modemmet konfigureret til brug med den valgte enhed..



Note

PC'ens modem initialiseres automatisk af dette program (se Tilføj ny enhed).

Service

Forbeholdt Service - Kun adgang med adgangskode.

Vis enhedsdetaljer

Med kommandoen **Vis enhedsdetaljer** i undermenuen **Service** vises generelle enhedsdetaljer. Disse inkluderer:

- Enhedstype
- Programnavn
- Softwareversion
- CPU nummer
- Sidste fejl på enheden (for 'Process Display' og 'DIN-skinne transmittere')

Aktiver dialogvinduet **Opsætning af interface** i kommandoen **Service ->Vis enhedsdetaljer..**


Indtast overførselsmåde og bekræft med **Fortsæt**.

Indtast interface parametre i det følgende dialogvindue og bekræft med **OK**. Der oprettes forbindelse til enheden og når forbindelsen er etableret, vises detaljerne.

Programoptioner

Vælg enhed

Kommandoen **Vælg Benyttede Enheder** fra undermenuen **Program Optioner** åbner følgende dialogvindue:



Afkrydsninger viser valgte enheder. Med musen aktiveres eller deaktiveres enhederne. Kommandoerne **Vælg alle** or **Fravælg alle** aktiverer eller deaktiverer hele enhedslisten.

Ændre sprog

Med kommandoen **Ændre sprog** vælges det sprog, der ønskes anvendt i programmet. Bekræft valget med OK.




Program opsætning

Med kommandoen **Program Optioner->Program opsætning** i menuen **Ekstra** kan der aktiveres et antal dialogvinduer (vises som et faneblad). Følgende indstillinger kan foretages::

Generelt

Generelt I



Vælg tiden for Forbindelse Time Out (pil op = længere; pil ned = kortere).

Aktiver eller deaktiver om spørgsmålet 'Slet hukommelse' skal stilles før en data transmission. Dette gøres under afsnittet Udlæs via serielt interface.

Vælg om hvorvidt udlæste måleværdier skal tildeles allerede gemte enheder eller om der altid skal oprettes en ny enhed i forbindelse med Udlæs måleværdier. Afkrydsningen viser det aktive valg.

Ved visning af øjebliksværdi, kan en grænseoverskridelse medføre en akustisk alarm (setpunkt alarm). Ved alarm afgiver PC'en en akustisk alarm.


Aktiver eller deaktiver Automatisk genkendelse af disponibelt serielt interface.

Ændringer bekræftes altid med **OK**.

Vis/udskriv

Vis/udskriv

Aktiver/deaktiver (**Ja/Nej**) om firmalogoer skal med på udskriften. Dette vælges under sektion **Logo ved udskrift**. Vælg de enkelte logoer med **Ændre logo**. Logoet, der skal bruges, vises i vinduet til venstre.



Note

Før der vælges logo, skal det først kopieres ind i det bibliotek, hvor dette program er installeret.

Dette program understøtter følgende filtyper: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico, *.emf, *.wmf. Logostørrelsen bør være 200 x 200 pixel.

Aktiver/ deaktiver (Ja/Nej) valget: **Gem sidst viste tidsområde**. Når det er aktivt, husker programmet det sidste tidsområde for visning af historiske måleværdier. Ved deaktivering vises det totale tidsområde.



Brug af "HotImages". Aktiver denne funktion med klik på afkrydsning.


Note

Hvis der opstår fejl under visning af Ikoner deaktiver „HotImages“ igen.

Bibliotek


Bibliotek

Dette faneblad viser de biblioteker, som bruges af dette program til at gemme data på harddisken. Med kommandoen **Ændre** kan der vælges et andet bibliotek.




Sikkerhed

I dette faneblad kan man aktivere en **Adgangskode beskyttelse**, der kan håndtere adgangen til dette program.




Dersom **Adgangskode beskyttelse** bliver aktiveret, kaldes det nødvendige dialogfelt op ved at vælge **Bruger administration**. Klik på kommandoen **Tilføj**, indtast en ny bruger i **Adgangskode beskyttelse**. Følgende dialogvindue fremkommer:



Indtast den nødvendige information om den nye bruger og bekræft med **OK**.

Med dialogvinduet **Retigheder** vælges hvilke funktioner den nye bruger har adgang til (afkrydsning = funktion aktiveret for ny bruger:)



Med kommandoen **Rediger** ændres brugerens adgang i dialogvinduet **Bruger**. Med **Slet** fjernes den aktive bruger fra **Bruger vedligehold**. Kommandoen **Detaljer** viser indstillingerne i **Bruger** dialogfeltet.



Note

Adgang til denne software kan kontrolleres med adgangskode. Der kan oprettes et antal brugere. Disse brugere kan tildeles forskellige adgangsrettigheder til forskellige funktioner.


'Brugere' oprettes eller redigeres i afsnittet **Bruger administration**.

For at aktivere adgangskoder, skal mindst en bruger have administrator status (alle rettigheder).

Eksport

Eksport

I faneblad **Eksport** opsættes formatet af tabellen til automatisk dataeksport (*.txt). Følgende formater er mulige:



Bekræft valget med **OK** og indstillingerne gemmes derefter.

E-mail

Dette faneblad omhandler opsætning af data overførsel med e-mail.

Server opsætning: Indtast den relevante severopsætning i dialogvinduet.

Lokal opsætning: Indtast **brugernavn** og **brugeradresse** i dette dialogvindue .

Afprøv opsætning: Test af korrekt e- mailopsætning med kommandoerne **Opret forbindelse**, **Send E-mail** og **Afbryd forbindelse..**

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Opsætninger' (Settings). It has a tabbed interface with tabs for 'Generelt', 'Vis / Udskriv', 'Biblioteker', 'Sikkerhed', 'Automatisk (1)', 'Automatisk (2)', 'E-mail', and 'Eksport'. The 'E-mail' tab is currently selected. The dialog is divided into three sections: 'Server indstillinger' (Server settings), 'Lokale indstillinger' (Local settings), and 'Test indstillinger' (Test settings).
In the 'Server indstillinger' section, there are three input fields: 'SMTP Host:' with the value 'SERVERNAME', 'Port:' with a dropdown menu showing '25', and 'Bruger-ID:' with the value 'michael.cool'.
In the 'Lokale indstillinger' section, there are two input fields: 'Bruger navn:' with the value 'Michael Cool' and 'User address:' with the value 'michael.cool@company.com'.
In the 'Test indstillinger' section, there are three buttons: 'Opret forbindelse' (Create connection), 'Send E-mail', and 'Afbryd forbindelse' (Disconnect).

Automatik (1)

Automatik (1)

Fanebladet Automatik (1) faneblad omhandler opsætning af automatisk udskrift af forskellige indkommende meddelelser eller fejlmeddelelser.

Ved at klikke med musen i afkrydsningsfeltet aktiveres kommandoerne **Udskriv meddelelser/fejlmeddelelser automatisk** eller **Send indkommende meddelelser/fejlmeddelelser som e-mail**. Følgende vindue fremkommer, hvis automatikken er aktiv:

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Opsætninger' (Settings) with a blue title bar and standard window controls. It has three tabs: 'Automatisk (2)', 'E-mail', and 'Eksport'. The 'Automatisk (2)' tab is active, showing sub-tabs 'Generelt', 'Vis / Udskriv', 'Biblioteker', 'Sikkerhed', and 'Automatisk (1)'. The 'Automatisk (1)' sub-tab is selected. It contains two checked checkboxes: 'Automatisk udskrift af meddelelser/mgdtagne fejlmeddelelser' and 'E-mail transmission af meddelelser/mgdtagne fejlmeddelelser'. Below these is a section for 'Meddelelser' with a dropdown menu set to 'Udskriv straks (en meddelelse pr. side)'. Another section, 'E-mail transmission af meddelelser/mgdtagne fejlmeddelelser', has input fields for 'Til:' (addressed to 'adresse1@test.com') and 'Kopi:' (empty). A 'Send E-mail' button is below. A 'Tip:' section at the bottom provides instructions on email server settings and address formatting, ending with a disclaimer about email delivery.

Meddelelser:

- Opsaml og udskriv når siden er fuld
- Udskriv straks (en meddelelse per side)

Automatik (2))

Automatik (2)

Dette faneblad omhandler **Modemen opsætning**.

Kontrollér opsætningen med kommandoen **Check opsætning**..

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Opsætninger' (Settings) with a blue title bar and standard window controls. It features several tabs: 'Generelt', 'Vis / Udskriv', 'Biblioteker', 'Sikkerhed', 'Automatisk (1)', 'Automatisk (2)', 'E-mail', and 'Eksport'. The 'Automatisk (2)' tab is currently selected. Inside this tab, there is a section titled 'Modemindstillinger for modtagelse af meddelelser' (Modem settings for receiving messages). This section contains five dropdown menus: 'PC port:' set to 'COM1', 'Baudrate:' set to '19200', 'Databits:' set to '8', 'Paritet:' set to 'None', and 'Stopbits:' set to '1'. Below these is a 'Check indstillinger' (Check settings) button. Further down, there is an 'Automatisk' (Automatic) section with a checked checkbox 'Stater automatisk efter' (States automatically after) followed by a spinner box set to '5' and the text 'minutter' (minutes). At the bottom, there is a 'Printer' section with a dropdown menu currently showing 'FinePrint 2000 an FPR4:'.

Printer:

Vælg den printer, der skal bruges til udskrivning fra pull down menuen.

Hjælp

Noter til funktionen Hjælp



Noter til funktionen Hjælp

Note

En betjeningsvejledning til dette program findes på installations CD-ROM'en. Det er muligt at åbne, læse og udskrive denne fil med det gratis program Adobe® Acrobat Reader.

Program information

Program information viser den aktuelle programversion. Med kommandoen **Detaljer** viser detaljer om program versionen.

Brug af netværk

Multipel anvendelse af database

Ved brug af netværk er det muligt at give mere end én bruger adgang til programmets databaser.

Visse vigtige indstillinger skal foretages.

Vigtig note om netværk

For at undgå tab af data kræves et stabilt netværk.

OBS!

Ved vedligeholdelse af programmet, er det nødvendigt at lukke alle åbne versioner af dette program. Hvis det ikke gøres kan der ske tab af data.



Oprette databibliotek

Der skal oprettes et databibliotek på netværket, hvor programmet vil oprette databasen.

Note

Alle brugere skal have både læse- og skriveadgang til biblioteket. Dette oprettes af netværksadministratoren



Start programmet. Søg efter fanebladet **Bibliotek** i menuen **Ekstra->Program optioner ->Opsætning**.

Opret bibliotek til data.

Nu er det let at bruge databasen. For en sikkerheds skyld bør programmets sikkerhedssystem aktiveres. Det vil beskytte de gemte data (se også Sikkerhed)

Begrænsning

Log on

Hver bruger kan kun logge sig på databasen én gang. Hvis en bruger forsøger at logge sig på flere gange, genereres en fejlmeddelelse og processen annulleres.

Slette enheder fra databasen

Før der slettes enheder fra databasen skal det sikres, databasen ikke bruges af en anden bruger samtidig.

Konvertering af database (16 til 32 bit)

Enhedsopsætning og gemte måleværdier

For at konvertere enhedsopsætning og/eller måleværdier fra en eksisterende 16 bit database til nyt 32 bit databaseformat, følges disse trin:

1. Start 16 bit PC softwaren.
2. Eksportér enhedsopsætning (*Diverse->Eksportér enhedsindstillinger*)
3. Gem måleværdier (*Diverse->Gem/lagre måleværdier*)
4. Start den nye 32 bit software.
5. Importer enhedsopsætning (*Enhed->Vis/ændre enhedsopsætning/tilføj ny enhed->Importer enhedsopsætning*)
6. Importer måleværdier (*Ekstra->Indlæs måleværdier*)

Hvis der er mere én enhed gentages skridt 2 til 6.

Automatisk databasekonvertering

Konvertering fra den eksisterende 16 bit database inklusive enhedsopsætning og/eller gemte måleværdier, til nyt 32 bit databaseformat, kan ske automatisk.

1. Start 32 bit PC softwaren.
2. I menuen **Ekstra --> Service** startes menuen **Database konvertering (16 til 32 bit)**.
3. Følg konverteringsassistentens anvisninger.



Bemærk:

- Den gamle database ændres ikke, alle data forbliver intakte.
- Vær sikker på databasen ikke er i brug under konvertering.
- Ved store datamængder og/eller mange enheder, kan konverteringen tage lang tid (måske nogle timer). Det

anbefales at foretage konvertering i flere trin for at undgå at blokere PC'en i lang tid.

Indeks

A

adgangskode 46
ændre kanalens farve 28
Ændre sprog 10, 47
aktuelle måleværdier 26
Automatik 6, 22, 41, 54
automatisk dataeksport 52
Automatisk genkendelse 48
automatisk udskrift 24, 54

B

batch proces 24
Begrænsning 57
Betjening 6
Bruger administration 51

D

Datasikkerhed 5, 37
Direkte valg af enhed 9

E

Eksportér 16, 59
Eksporter måleværdier 43
E-mail 23, 53
enhed 6, 11–12, 26, 39, 41–42, 59
Enhedsbeskrivelse 22, 31
enhedsgruppe 11–12, 42
enhedslisten 15, 26, 39, 47
Ethernet 13

F

Flyt 14

G

Gem enhedsopsætning 19
Gem måleværdier 11, 42, 59
Gem på datamedie 19
Gem sidst viste tidsområde 49

H

Hændelser 5, 31
Hændelsesliste 33
historiske måleværdier 30, 49
HotImages 49
Hovedmenu 6

I

Indlæs måleværdier 11, 42, 59
Installation 3
Interface indstillinger 22

K

kanaler 26, 43
Klip/indsæt 14
Konfigurér automatik 22
kopi 29

L

Logo 49

M

menu ikon 7
minimum konfiguration 4
Modem 13, 26, 39, 45
Multipel anvendelse af database 57

N

netværk 57

O

Omdøb 14
Overfør program 44

P

programmer 4, 10, 29

S

Seriell 13
Seriell transmission via et modem 18
Seriell transmission via et RS232/RS485 interface 17
setpunkt overskridelse 27
Sikkerhed 51, 57
Slet 14, 48
Snapshot 35
søjler 26
sprog 10, 47

T

Tabel 31
TCP/IP 13, 26

tilføj ny enhed 8, 11–12, 39, 41, 45, 59
Tilføj ny enhedsgruppe 12
Transmission via Ethernet TCP/IP 18

U

Udlæs enhed 22
Udlæs måleværdier 39, 48
Udskriv enhedsopsætning 20

V

Vælg anvendte enheder 10
Vælg kanaler 30
Vælg tidsbasis 30
vedligeholdes databasen 12
Vis 6, 11–12, 26, 41, 46, 59
Vis aktuelle måleværdier 26
Vis historiske måleværdier 30

Z

zoom 36